

VECTANT



SDM


セキュアデバイスマネージメント

アプリ設定 (LINE WORKS との連携方法)

はじめに	2
1. LINE WORKS とは	3
2. LINE WORKS 連携について.....	3
3. ご利用に必要な事前準備	4
4. 動作環境.....	4
5. ご利用にあたっての注意点.....	4
第 1 章 LINE WORKS と連携する	5
1-1 外部 MDM 連携を有効にする.....	6
1-2 外部 MDM 連携に必要なアプリ設定を取得する.....	7
【改訂履歴】	8

はじめに

1. LINE WORKS とは
2. LINE WORKS 連携について
3. ご利用に必要な事前準備
4. 動作環境
5. ご利用にあたっての注意点




1. LINE WORKS とは

ワークスモバイルジャパン株式会社が提供するビジネス向けコミュニケーション&コラボレーションプラットフォームです。

詳しくは、LINE WORKS の Web サイト(<https://line.worksmobile.com/jp/>)をご参照ください。

2. LINE WORKS 連携について

LINE WORKS の外部 MDM 連携機能を用いることで、LINE WORKS を利用できるデバイスを VectantSDM から制御する事が出来ます。



3. ご利用に必要な事前準備

- LINE WORKS のご契約
ライトプラン以上のご契約が必要です。

4. 動作環境

	OS	エージェント	SDM 管理コンソール
Android	Android 7.x 以降	4.03.1 以降	4.2.1 以降
iOS	iOS 7.x 以降	-	4.2.1 以降

- ※Windows はサポートしていません。
- ※iOS はエージェントバージョンに依存しません。

5. ご利用にあたっての注意点

- iOS での注意事項

LINE WORKS アプリを MDM で配信する (MDM 管理アプリとする) 必要があります。

※すでにデバイスにインストール済みの場合でも MDM 配信アプリケーションに LINE WORKS アプリを登録し、ポリシーを配信することで、後から MDM 管理アプリへ変更することもできます。(iOS 9 以降)

アプリ配信については、下記を参照してください。

VECTANT SDM 取扱説明書 (iOS 管理者編)
第 4 章 アプリケーションを配信する

第 1 章

LINE WORKS と連携する

1-1 外部 MDM 連携を有効にする

1-2 外部 MDM 連携に必要なアプリ設定を取得する

1-1 外部 MDM 連携を有効にする

LINE WORKS の管理画面にて、外部 MDM 連携機能の有効・無効が行えます。

1. 管理画面で「セキュリティ」を選択します。



2. 「セキュリティ」画面で「モバイルセキュリティ」を選択します。



3. 「モバイルセキュリティ」画面の外部 MDM 連携で[有効にする]をチェックし、保存してください。これで VectantSDM と連携する準備ができました。



【改訂履歴】

改訂版	改訂履歴
2019/09/13	初版作成

※本ドキュメント記載の「LINE WORKS」はワークスモバイルジャパン株式会社の商標または登録商標です。